




Bedienungseinleitung: Mehrwertsteuer in TaxoPOS ändern


1. Einstellungstaste drücken

Klicken Sie auf die **Einstellungstaste**, um das Einstellungsmenü zu öffnen.



2. Warengruppe auswählen

Klicken Sie auf **Warengruppe**, um die gewünschte Kategorie auszuwählen.



3. Warengruppe auswählen

Wählen Sie die gewünschte Warengruppe aus.

Beispiel: Wenn es **Speisen** sind, klicken Sie genau auf die Stelle, wo **Speisen** angezeigt wird.

← Warenguppenkonfiguration

Warengruppen nach Warengruppenname filtern HG

Alle

WG 1
WGR# 1, 7.0% Hier Klicken

+ Neuer Eintrag

4. Steuer überprüfen und einstellen

Rechts sehen Sie die aktuell zugewiesene Steuer (**7 % oder 19 %**).

Wenn die Warengruppe **Essen** enthält, stellen Sie die Steuer auf **7 %** ein.

← Warenguppenkonfiguration

Allgemein Einstellungen Layout

Warengruppennummer
1

Warengruppenname
WG 1

Hauptgruppe 1 ▾
Hauptgruppe
Nach Artikelnummer aufsteigend ▾
Sortierung der Elemente der Warengruppe, wird ggf. durch Einstellungen an der Tools-Funktionsbereich angezeigt überschrieben

7,00% UMSATZ

Ordergruppe: Kein Orderdruck ▾

Buchungstext
Speisen

0,00 €

Maximalbetrag wenn ein Artikel der dieser Warengruppe folgt gebucht wird. Ein Betrag von 0 deaktiviert die Einstellung. Die Einstellung gilt auch für die "Direkt Buchen" - Einstellung

+ Optionen

Warengruppenkonfiguration

Warengruppen nach Warengruppenname filtern HG

Allgemein Einstellungen Layout

Warengruppennummer: 1
Warengruppenname: WG 1

Hauptgruppe 1: Hauptgruppe

Nach Artikelnummer aufsteigend

19,00% UMSATZ
7,00% UMSATZ
9,50% Umsatz
5,50% Umsatz
0,00% UMSATZ
0,00% Umsatz
0,00% Umsatz

+ Optionen



5. Änderungen speichern

Klicken Sie unten rechts auf „Optionen“ und anschließend auf „Speichern“, um die Einstellungen zu sichern.

Warengruppenkonfiguration

Warengruppen nach Warengruppenname filtern HG

Allgemein Einstellungen Layout

Warengruppennummer: 1
Warengruppenname: WG 1

Hauptgruppe 1: Hauptgruppe

Nach Artikelnummer aufsteigend

Sortierung der Elemente der Warengruppe, wird ggf. durch Einstellungen an der Taste Funktionsbereich angezeigt überschrieben

7,00% UMSATZ

Ordergruppe: Kein Orderdruck

Buchungstext:
Speisen
0,00 €

Maximalbetrag wenn ein Artikel der dieser Warengruppe folgt gebucht wird. Ein Betrag von 0 deaktiviert die Einstellung. Die Einstellung gilt auch für die "Direkt Buchen"-Einstellung

+ Optionen



Warengruppenkonfiguration

Warengruppen nach Warengruppenname filtern HG

Allgemein Einstellungen Layout

Warengruppennummer: 1
Warengruppenname: WG 1

Hauptgruppe 1: Hauptgruppe

Nach Artikelnummer aufsteigend

Sortierung der Elemente der Warengruppe, wird ggf. durch Einstellungen an der Taste Funktionsbereich angezeigt überschrieben

7,00% UMSATZ

Ordergruppe: Kein Orderdruck

Buchungstext:
Speisen

0,00 €

Maximalbetrag wenn ein Artikel der dieser Warengruppe folgt gebucht wird. Ein Betrag von 0 deaktiviert die Einstellung. Die Einstellung gilt auch für die "Direkt Buchen"-Einstellung


Speichern



Wiederholen Sie diese Schritte für jede Warengruppe, die Essen enthält, um sicherzustellen, dass die Steuer korrekt auf 7 % gesetzt wird.

Abschluss:

Am Ende klicken Sie **oben links auf die Pfeile**, bis Sie wieder zur **Bonieroberfläche** zurückkehren.



Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.